

Videz le reste du contenu du pot dans vos toilettes. Rincez le pot.



Rendez-vous à l'hôpital avec le tube rempli et la feuille de prescription d'analyses reçue de votre médecin. Le pot ne doit pas revenir à l'hôpital



Cas particuliers

1. Je reçois plusieurs tubes de prélèvement.

Notez la quantité totale collectée en 24 heures sur les étiquettes de chaque tube et remplissez bien chaque tube comme expliqué ci-dessus.

2. Mon pot contient déjà un liquide ou de la poudre.

Ne videz pas le pot, il s'agit de produits ajoutés exprès par le laboratoire qui vont se mélanger à votre urine durant la collecte. Ces produits sont **dangereux** et sont seulement employés dans le cas de certaines analyses. Voir ci-dessous : précautions d'emploi.

Précautions d'emploi

L'autocollant sur le couvercle du pot cache une **aiguille dans une gaine en caoutchouc**. Ne mettez pas le doigt dans l'orifice du couvercle, vous **risquez de vous blesser** avec l'aiguille.

Si vous avez reçu un pot qui contient un **liquide ou une poudre**, veillez à ne pas entrer en contact avec ce produit. Si ce produit entre en contact avec les yeux ou la peau, **rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire**. Si le produit entre en contact avec des vêtements ou du mobilier : lavez rapidement les surfaces souillées.

Si vous éprouvez des difficultés avec la manipulation des tubes de prélèvement, n'hésitez pas à apporter le pot d'urine rempli, le(s) tube(s) et la feuille de prescription à l'hôpital.

Mode d'emploi pour le pot de collecte d'urine de 24 heures



- **Au début** de la collecte de 24 heures, commencez par vider votre vessie en allant uriner à la toilette (**ne conservez pas cette urine**).
- Durant les **24 heures qui suivent**, versez **TOUTES** les urines dans le pot à urine.
- **Terminez la collecte d'urine** exactement **24 heures après son début** en vidant une dernière fois votre vessie (**gardez cette dernière urine** et ajoutez-la au reste de la collecte).

Exemple :

Vous commencez la collecte à 7 heures du matin (dernière fois que vous urinez dans la toilette).

Toutes les urines suivantes seront versées dans le pot à urine.

La collecte se termine à 7 heures du matin le lendemain (à ce moment, vous collectez une dernière fois votre urine dans le pot à urine).

N'urinez pas directement dans le pot à urines, urinez plutôt dans un **réipient bien propre** (par exemple un pichet ou une petite bassine) et versez les urines collectées dans le pot à urines.



Durant la collecte, gardez le pot d'urine **au frais**, au frigo ou dans une glacière.

Une fois la collecte de 24 heures finie, prenez le **tube de prélèvement** et **notez la quantité d'urine totale récoltée dans le pot sur l'étiquette du tube** (utilisez un bic). Pour vous aider à évaluer la quantité d'urine, le pot de collecte est gradué par 100 mL. Notez la quantité **le plus précisément possible**. Cette information est très importante pour le laboratoire.



Homogénéisez l'urine en agitant doucement le pot durant une dizaine de secondes avant de remplir le tube de prélèvement.

- **Soulevez l'autocollant protecteur** situé sur le couvercle du pot.
- **Insérez le tube au niveau de l'orifice et enfoncez-le jusqu'au fond du trou.** Maintenez le tube bien enfoncé et attendez le remplissage complet du tube avant de le retirer (quelques secondes).

